


# 1. Come accedere alla PEC personale

<https://webmail.pec.it>

inserire l'indirizzo mail assegnato nel formato [nome1.nome2@pec.ipasviriети.it](mailto:nome1.nome2@pec.ipasviriети.it) oppure [nome1.nome2@pec.opirieti.it](mailto:nome1.nome2@pec.opirieti.it) e la password. Cliccare su "ACCEDI"





clicca su 'posta in arrivo' per leggere le PEC ricevute



## 2. Come modificare le opzioni posta

Per modificare le impostazioni di casella andare su “accedi al pannello”



### 3. Configurazione Client

Per la gestione della casella Pec e delle relative funzionalità:

<https://gestionemail.pec.it>

Tramite l'indirizzo [https://gestionemail.pec.it/reset\\_password/index](https://gestionemail.pec.it/reset_password/index) sarà possibile effettuare la procedura di reset, per l'assegnazione di una nuova chiave di accesso.

La procedura di reset prevede l'invio di un'email contenente un link per impostare la nuova password.

L'email verrà inviata all'indirizzo di riferimento impostato per il reset password e, se non specificato, sarà possibile richiedere l'invio all'indirizzo email di riferimento del titolare della casella. Accedendo al link sarà infine possibile indicare la nuova password.

#### Se si utilizza outlook o cellulare si possono utilizzare i seguenti parametri

Come leggere e Inviare i messaggi di una Casella PEC da client di posta:

Di seguito i parametri **da utilizzare per la configurazione di un qualunque client di posta** con le **caselle PEC Aruba**. Nel dettaglio:

**POP3:** Permette di trasferire i messaggi dal server di posta al proprio PC. La configurazione di default cancella i messaggi dal server;

**IMAP:** Consente di gestire i messaggi mantenendoli sul server fino a quando non si decide di eliminarli.

#### Parametri di configurazione per le caselle PEC su Dominio

##### POP 3

###### IMPOSTAZIONI ACCOUNT

**Nome Completo:** Mario Rossi

**Indirizzo Email:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Tipo di Protocollo:** POP3

###### IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

**Posta in Arrivo (POP3):** pop3s.pec.aruba.it

**Nome account:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Password:** la password assegnata alla casella

**Usa SSL:** Attiva

**Autenticazione:** Password

**Porta del server di posta in entrata (POP3):** 995

**Host del server di posta in entrata:** [pop3s.pec.aruba.it](https://pop3s.pec.aruba.it)

###### IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

**Nome Completo:** Mario Rossi

**Indirizzo Email:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Porta del server di posta in uscita (SMTP):** 465

**Host del server di posta in uscita:** [smtps.pec.aruba.it](https://smtps.pec.aruba.it)

##### IMAP

###### IMPOSTAZIONI ACCOUNT

**Nome Completo:** Mario Rossi

**Indirizzo Email:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Tipo di Protocollo:** IMAP

###### IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

**Posta in Arrivo (IMAP):** imaps.pec.aruba.it

**Nome account:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Password:** la password assegnata alla casella

**Usa SSL:** Attiva

**Autenticazione:** Password

**Porta del server di posta in entrata (IMAP):** 993

**Host del server di posta in entrata:** [imaps.pec.aruba.it](https://imaps.pec.aruba.it)

###### IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

**Nome Completo:** Mario Rossi

**Indirizzo Email:** indirizzo di posta certificata  
(es: [nome.cognome@pec.xxxxrieti.it](mailto:nome.cognome@pec.xxxxrieti.it))

**Porta del server di posta in uscita (SMTP):** 465

**Host del server di posta in uscita:** [smtps.pec.aruba.it](https://smtps.pec.aruba.it)